

Bilag 1: Laboratorieskema til spermaundersøgelser

Da den individuelle biologiske variation er meget stor, anbefales der som minimum to prøver med 2 måneders mellemrum.

VIGTIGT; der er afkrydset om undersøgelsen drejer sig om Fertilitet / Vasectomi

Bornholms Hospital
Prøvetagning og Laboratorie – Tlf. 38671700

<input type="checkbox"/> SPERMA: FERTILITETSUNDERSØGELSE	Nr:	Udfyldes af lægen
<input type="checkbox"/> SPERMA: VASECTOMI - KONTROL <i>Sæt kryds</i>		
Mandens navn & cpr.nr.:		
Henvisende læge:		

Prøven er taget:	Er der gået noget til spilde:	Udfyldes af patienten.
Dato: Kl.:	Ja: Nej:	

ANALYSE	RESULTAT	Reference område	Udfyldes af C-lab.
Før præparation:			
1. Spermavolumen /(semvol)		≥ 1,5 ml	
2. Antal sædceller total /(semspkonc)		≥ 15 x 10 ⁹ /ml	
3. Antal levende sædceller – (fraktion) / (spelev)		≥ 0,50	
4. Mobilitet /(semmotil)			
5. Leukocytter /(semleu)			
Vasectomi-kontrol			
9. Antal sædceller total /(semspkonc)		0	
10. Antal levende sædceller (fraktion) / (spelev)		0	

Udført af , init:	
Prøven er modtaget: Dato: Kl.: Int.:	

Se vejledning til prøvetagning/opbevaring/transport næste side 8

Vejledning:

- Udtømmelse af sædprøven kan ske ved afbrudt samleje (præservativ må ikke benyttes) eller ved masturbation. Prøven skal opsamles så fuldstændig som muligt.

- Sædprøven afleveres hurtigst muligt i afdeling; Prøvetagning og Laboratorie og senest **½-1 time** efter udtømmelsen.
Sædprøven kan afleveres i tidsrummet:
Kl. 08.00 – 13.30 mandag - torsdag
kl. 08.00 – 12.00 fredag

- Kan afleveringsfristen ikke overholdes, kan et toilet i afdelingen, Laboratorie & prøvetagning, benyttes.

- Ved transporten opbevares prøven så tæt på kroppen som muligt, f.eks. i en lomme.
 1. Sedlen **skal** være udfyldt (Laboratorieskema til spermaundersøgelser)
 2. Udtøm sæden direkte i det udleverede glas.
 3. Sæt låget helt tæt på.